



ZKTimeV11.0.0

# 安装指南

版本：7.0 日期：2020.03



## 重要申明

首先感谢您选择本产品。在使用前，请您仔细阅读本产品的说明书。以避免设备受到不必要的损害！本公司提醒您正确使用，将得到良好的使用效果和验证速度。

非经本公司书面同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

本手册中描述的产品中，可能包含我司及其可能存在的许可人享有版权的软件，除非获得相关权利人的许可，否则，任何人不能以任何形式对前述软件进行复制、分发、修改、摘录、反编译、反汇编、解密、反向工程、出租、转让、分许可以及其他侵权软件版权的行为，但是适用法禁止此类限制的除外。



由于产品的不断更新，本公司不能承诺实际产品与该资料一致，同时也不承担由于实际技术参数与本资料不符所导致的任何争议，任何改动恕不提前通知。


## 目录

1 程序安装前（必读） .....	1
2 软件的安装 .....	2
3 ZKTime 服务控制台设置 .....	9
4 软件的卸载 .....	17

# 1 程序安装前（必读）

- 1) ZKTime11.0.0 安装包默认带有 MySQL 数据库；使用其他数据库，请先安装数据库，或者安装完成之后使用 ZKTime11.0.0 服务控制台进行数据库配置。
- 2) 安装环境：  
最低服务器硬件环境：双核 CPU 主频 2G 以上，内存 8G 以上  
服务器操作系统：Windows 7 及以上 X64 位系统  
数据库：MySQL、Oracle、pgsql、db2、Microsoft SQL Server 2005 以上  
客户端浏览器：IE8 及以上、市面上主流浏览器  
显示器分辨率：1024×768 及以上像素  
支持设备：中控 PUSH、PULL 协议设备
- 3) 服务器独立配置，不允许办公电脑作服务器用。尽量使用专用服务器，不允许在服务器安装网络软件，如网页游戏、网络播放器、P2P 网络下载工具等。
- 4) 在 Windows 7 系统中安装本软件，需要以管理员身份执行：  
右键点击安装程序—>选择【以管理员身份运行】，开始安装。
- 5) 如果电脑中曾经安装过本软件，请在卸载完成后，重启电脑再开始安装。
- 6) 安装前建议关闭其他运行的应用程序，以免在安装过程中发生冲突。
- 7) 安装过程中，会进行文件注册、注册表修改、批处理文件运行，请注意杀毒软件阻止安装程序的操作而造成安装报错的异常现象。电脑安装的防火墙软件会阻止服务的启动，请全部选择允许，或者先暂时关闭防火墙软件再开始安装。

## 2 软件的安装

请点击运行 `setup.exe`  `setup.exe` 类型: 应用程序，系统会自动弹出安装程序窗口，如下图所示：




**注意：**以下显示界面可能与您实际安装不完全相同，请以实际软件安装为准。

1. 单击【install】按钮，在安装程序窗口中可以更改端口和安装路径，点击【License】可阅读许可协议如下图所示：



2. 输入并测试当前服务要使用的端口号，如果输入的端口号已被占用，将无法继续点击【install】。如果输入的端口可用，那么用户可以选择将【此端口添加防火墙例外】，保证服务器外的客户端浏览器可以通过该端口来访问服务器。单击【install】按钮。进入一键安装，如图所示：





ZKTeco

## 自定义端口配置



```
d:\zktime\apache\bin\libapr-1.dll
```

ZKTeco

## 混合多重生物识别



指纹识别

指静脉识别

人脸识别

虹膜识别

掌静脉识别

```
d:\zktime\apache\modules\mod_proxy.so
```



ZKT<sub>ECCO</sub>

## 量身定制 多场景应用



d:\zkttime\django\contrib\admin\locale\hi\LC\_MESSAGES\django.po

## 多种行业解决方案



学校

01



公司

02



工地

03



工厂

04



医院

05

```
d:\zktime\django\contrib\admindocs\locale\it\LC_MESSAGES\django.po
```

**备注：**系统开始安装程序，如果您的系统安装了杀毒软件（如 360、瑞星、卡巴斯基等）或其它木马防火墙，可能会阻止安装程序的运行，并弹出安全提示（或类似提示），请全部选择“始终允许”，并直接将其添加到杀毒软件或木马防火墙的信任列表中，或在安装前暂时关闭上述软件或防火墙，以保证程序顺利安装，否则会出现安装程序异常报错信息。

3. 程序安装完成后，提示安装完成，如下图所示：



程序安装结束后,会看到在【开始】->【程序】->【ZKTime】程序中,包含“ZKTime 服务控制台”、“ZKTime

主页”、“卸载 ZKTime”。同时桌面上显示 ZKTime 主页图标



,可双击该图标,运行 ZKTime 软件。

### 3 ZKTime 服务控制台设置

点击程序菜单中的【ZKTime 服务控制台】，在电脑右下角的托盘中会出现【ZKTime 服务控制台】的图标，点击该图标显示操作菜单如下所示：



软件安装完成后，请注意以下事项：

#### 1. 配置服务器端口

1) 在【ZKTime 服务控制台】的操作菜单中查看到【服务端口】，查看如下界面：






2) 点击【端口测试】(默认为 80 端口), 如不可用, 可选择其他端口, 若测试可用点击保存。进入系统时请在 IP 地址后增加“: 端口号”。

例如: 端口设置为“8080”, 在 IE 地址栏中则需输入“http://127.0.0.1:8080”, 单击回车键, 进入系统登录页面。


## 2. 在防火墙中设置例外情况

在防火墙设置中, 将设置好的端口设置成例外, 其他电脑就可以访问。

1) 单击“开始”->“控制面板”, 打开控制面板, 双击【Windows 防火墙】, 点击【高级设置】:



2) 点击【**进站规则**】选择新建规则，弹出如下界面：




**注意：**设置进站规则（进站规则：别人电脑访问自己电脑；出站规则：自己电脑访问别人电脑）。

3) 选择【**端口**】，单击【**下一步**】：







4) 设置端口号, 如 8088, 单击【下一步】:




5) 选择【允许连接】, 单击【下一步】:



6) 选择【域】，【专用】，【公司】，单击【下一步】：



7) 设置端口名称，如 ZKTime，点击【完成】保存并退出。



### 3. 启动/停止服务运行

在使用程序之前，请打开【服务控制台】，在操作菜单中选择【服务管理】->【启动】，以运行系统服务，再双击桌面上的图标，运行程序；在使用结束并退出程序后，可以点击【服务管理】->【停止】停止运行服务，并点击【退出服务控制台】。

**注意：**在 Windows 7 系统中，请右键点击【服务控制台】，选择【以管理员身份运行】。

### 4. 配置数据库


在使用过程中，如需更换数据库，请在【服务控制台】的操作菜单中选择【数据库配置】，出现如下界面：



1) 先保存数据库配置信息，再进行测试连接，当测试连接成功后才可以进行建表操作。




2) 当执行建表成功后,提示“执行建表脚本完成,请在数据库检查”,在数据库中有查看到表,即可登入软件,如下图所示:




## 4 软件的卸载

如果您不需要再使用此软件，并希望从计算机中删除，可执行以下操作：

- 1) 退出所有和当前软件相关的程序，进入“开始”->“程序”->“ZKTime”->“卸载 ZKTime”，弹出如下图所示“卸载程序”确认框：




- 2) 单击【是 (Y)】按钮，开始卸载：





3) 卸载完成后，弹出如下图所示的完成提示框：



**注意：**本卸载操作并不能删除所有的文件，您需要到软件的安装目录下删除相关文件夹。

**全国免费技术咨询热线:4006-900-999**

广东省东莞市塘厦平山188工业大道26号

广东省深圳市龙岗区坂田五和大道北4010号B栋

厦门市集美区软件园三期诚毅北大街8号B02栋20楼



ZKTeco官方微信  
[www.zkteco.com](http://www.zkteco.com)



安装、维护、保修、定制  
一站式服务